

WithSecure アンインストール手順書

第 1.0 版

佐賀大学 総合情報基盤センター


【内容】

1 WithSecure アンインストール手順(Windows 版).....	3
1.1 WithSecure アンインストール.....	3
1.2 Microsoft Defender の稼働確認.....	6
2 WithSecure アンインストール手順(MAC 版).....	9
3 WithSecure アンインストール手順(Linux 版).....	12

1 WithSecure アンインストール手順(Windows 版)

1.1 WithSecure アンインストール

①検索欄に[con]と入力 → [コントロールパネル]を起動する。




※以降の作業の画像は表示方法を「カテゴリ」に設定しています。




②[プログラムのアンインストール]をクリックする。



③[WithSecure Client Security]を右クリック → [アンインストール]をクリックする。



④[アンインストール]をクリックする。




⑤[コントロールパネル]を更新 → 一覧から「WithSecure Client Security」が消えていることを確認する。



1.2 Microsoft Defender の稼働確認

①[Windows] → [設定]をクリックする。



②[プライバシーとセキュリティ] → [Windows セキュリティ]をクリックする。



③[ウイルスと脅威の防止]をクリックする。



④[設定の管理]をクリックする。




⑤「Microsoft Defender ウイルス対策のウイルスと脅威の防止の設定を表示して更新します。」と表示されていることを確認する。



2 WithSecure アンインストール手順(MAC 版)

※mac OS Tahoe 26.2 で取得したキャプチャを使用

①[Finder] → [アプリケーション] → [WithSecure] → [Uninstall WithSecure Client Security]を実行する。



②[アンインストール]をクリックする。



③[パスワード]を入力 → [OK]ボタンをクリックする。




④[Touch ID]、もしくは[パスワード]を入力する。




⑤[OK]をクリックする。

アンインストールこれで終了です。正常に完了しなかった場合は⑥以降を実施してください。




⑥アンインストールが正常に完了しなかった場合、以下のサイトより MAC 版のアンインストールツールをダウンロードする。

<https://www.withsecure.com/jp-ja/support/support-tools>



⑦[Finder] → [ダウンロード] → [uninstall]を実行する。



⑧[開く]をクリックする。



⑨[OK]をクリックする。

アンインストールこれで終了です。



3 WithSecure アンインストール手順(Linux 版)

本資料で対象としている Linux 系 OS は AlmaLinux 9 および Ubuntu 24.04 です。その他の Linux 系 OS については、以下の WithSecure 社のサイト情報をご参照ください。

https://support.withsecure.com/userguides/product.html#business/linux-security-64/latest/ja/task_2A64F1654288495483B72115B60245EE-latest-ja

- ①管理者(root)で端末にログインする。
- ②コマンド「rpm -e linuxsecurity-installer」を実行する。
アンインストールに失敗した場合は、コマンド「rm -rf /opt/f-secure /etc/opt/f-secure /var/opt/f-secure」を実行する。
- ③アンインストール完了後、端末を再起動する。

以上