## 日本語版 Windows 10 を英語版に変更する手順

スタートメニューから「設定」を開きます。

同 エクスプローラー	>
(2) 設定	
① 電源	
≣ すべてのアプリ	
H WebとWindow	sを検索

「時刻と言語」を開きます。

設定			-	×
	Window	ws の設定		
	設定の検索	R		
	【 個人用發定 音景、□ック画面、色	アプリ アンインストール、尻定値、オブション の残能		
	アカウント アカウント、アール、同親、職場、家 族	(AF) 時刻と言語 音声認識、地域、日付		
	<b>グーム</b> ゲームパー、キャプテャ、プロードキャス ト、ゲームモード	簡単操作 ナレーター、拡大線、ハイコントラスト		
	プライバシー   位置情報、カメラ	更新とセキュリティ Windows Update、回復、バック アップ		

左メニューの「言語」を選択し、【言語を追加する】をクリックします。



← 設定	インストールする言語を選	択してください	×
ふホーム	言語名の入力	j.	o
設定の検索			
時刻と言語	English (South Africa) 英語 (南アフリカ)	A <sup>≇</sup> [	<b>2  </b> .≉∵⊊Ç¢≊
昆 日付と時刻	English (United States) 英語 (米国)	.≉ ଓ 🖟 נ	₫ 2000
⊕ 地域	Dolnoserbšćina		
☆ 言語	下ソルブ語		
Q 音声認識	한국어 韓国語	,≉ ⊈ (	Ø
	▶ 表示言語	□ 音声合成	
	↓ 音声認識	🖄 手書き	
	次へ	キャンセル	

## 「English (United States) 英語 (米国)」を選択します。

言語機能をダウンロードします。

言語パックのみインストールすれば Windows を英語版として使えますが、必要に応じて音声認識や手書 き入力もインストールします。



言語パックのダウンロードには数分かかります。

インストールが終わったら、PC を再起動します。

← 設定	- 🗆 X
ŵ <b>ホ−</b> ム	言語
設定の検索の	示されます。言語を長押し (または選択) してから、ドラッグして並べ 替えることができます。
時刻と言語	+ 言語を追加する
記 日付と時刻	序 English (United States)
⊕ 地域	
⊿≉ 言語	AP Windows の表示言語
↓ 音声認識	関連設定
	日付、時刻、地域の書式設定
	管理用の言語の設定
	スペルチェック、入力、およびキーボードの設定

英語版に切り替わらない場合は、「設定」の「時刻と言語」を開き、「Windows の表示言語」が「日本語」 になっていたら、「English」に切り替えて、PC を再起動します。

← 19定		-		×
ŵ 赤−ム	言語			
設定の検索	▶ 言語			
時刻と言語	Windows の表示言語			1
	日本語		$\sim$	1
局 日付と時刻	設定やエクスプローラーなどの Windows 機	設定やエクスプローラーなどの Windows 機能は、この言語で表示されます。		
● 地域	ローカル エクスペリエンス パックを使用し る	て Windows 表示言語	を追加す	r
▶ 言語	ローカル エクスペリエンス パックを使用して、 ジ、設定、ヘルプ トビック用の Windows の	ナビゲーション、メニュー、メ 使用言語を変更します。	ッセー	
↓ 音声認識	優先する言語			
	アブリと Web サイトは、リスト内のサポートし す。 言語を長押し (または選択) してから、ド す。	ている最初の言語で表示 ラッグして並べ替えること:	示されま ができま	
	+ 言語を追加する			
	● 日本語	* ଓ 0	2 0	